





Clique em **Ferramentas**, depois em **Configurações de Conta**.




Na guia **Email**, clique no botão **Novo**.





Marque a opção **Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais** e clique no botão **Avançar**.

**Adicionar Nova Conta de Email** ✕

**Configuração Automática de Conta** 

Nome:   
Exemplo: Susana Oliveira


Endereço de Email:   
Exemplo: susana@contoso.com

Senha:

Confirmar Senha:   
Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet.

Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais

Selecione a opção **Email da Internet** e clique no botão **Avançar**.



Preencha os campos:

- **Nome:** digite o seu nome.
- **Endereço de e-mail:** seu e-mail completo.
- **Tipo de conta:** selecione **POP3**.
- **Servidor de entrada de emails:** digite **mail.webxx.com.br**.
- **Servidor de saída de emails (SMTP):** digite **mail.webxx.com.br**.
- **Nome de usuário:** digite seu e-mail completo.
- **Senha:** a senha do e-mail.
- Depois, clique no botão **Mais configurações**.

**Adicionar Nova Conta de Email**

**Configurações de Email na Internet**  
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

**Informações do Usuário**

Nome:

Endereço de Email:

**Informações do Servidor**

Tipo de Conta:

Servidor de entrada de emails:

Servidor de saída de emails (SMTP):

**Informações de Logon**

Nome de Usuário:

Senha:

Lembrar senha

Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

**Testar Configurações da Conta**

Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo (Requer conexão com a rede.)



Clique na guia **Servidor de saída** e habilite a opção **Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação** e **Usar mesmas config. do servidor de email de entrada**.

The image shows a screenshot of the 'Configurações de email na Internet' dialog box, specifically the 'Servidor de saída' (Outgoing Server) tab. The dialog has a blue title bar and a close button in the top right corner. Below the title bar are four tabs: 'Geral', 'Servidor de saída', 'Conexão', and 'Avançado'. The 'Servidor de saída' tab is selected. The main content area contains the following options:

- Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação:
  - Usar mesmas config. do servidor de entrada de emails
  - Fazer logon usando:
    - Nome de usuário:
    - Senha:
    - Lembrar senha
  - Exigir Autenticação de Senha de Segurança (SPA)
- Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email

At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

Clique na guia **Avançado** e altere a porta do **Servidor de saída (SMTP)** para **587** e, em seguida, clique em OK.



Clique no botão **Avançar** para finalizar a criação de sua conta.

**Pronto!** A sua conta já está configurada. Basta clicar no botão Concluir.

