



## CONFIGURANDO EMAIL NO OUTLOOK 2003



Irá aparecer o assistente de Contas de Email  
Selecione a opção que diz Adicionar uma nova conta de email  
Clique em Avançar



Passo 3. Feito isso, surgirá a janela de "Configuração automática de Conta". Marque a opção "Configuração manual ou tipos de servidor adicionais" e clique em "Avançar";

Adicionar Conta

**Configuração Automática de Conta**  
Configuração manual de uma conta ou conexão a outros tipos de servidor.

**Conta de Email**

Nome:   
Exemplo: Susana.Oliveira

Endereço de Email:   
Exemplo: susana@contoso.com

Senha:   
Confirmar Senha:   
Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet.

**Configuração manual ou tipos de servidor adicionais**

< Voltar Avançar > Cancelar

Passo 4. A próxima janela é a de "Escolher Serviço", marque a opção POP ou IMAP e clique em "Avançar";

Adicionar Conta

**Escolher Serviço**

**Microsoft Exchange Server ou serviço compatível**  
Conectar a uma conta do Exchange para acessar email, calendários, contatos, tarefas e caixa postal

**Serviço compatível com Outlook.com ou Exchange ActiveSync**  
Conecte-se a um serviço, como o Outlook.com, para acessar email, calendários, contatos e tarefas

**POP ou IMAP**  
Conectar a uma conta de email POP ou IMAP

< Voltar Avançar > Cancelar

Passo 5. As informações de "Configurações de Conta POP e IMAP" vão depender do seu provedor de e-mail. Neste exemplo, coloca seu email completo.

Em servidor de entrada e de saída você coloca seu domínio (sem o www).... seria o endereço que vem depois do @ do seu email.

Servidor de entrada: mail.endereçodosite.com.br

Servidor de saída: mail.endereçodosite.com.br

Após preencher os dados, clique em "Mais configurações";

**Adicionar Conta**

**Configurações de Conta POP e IMAP**  
Digite as configurações de servidor de email para sua conta.

**Informações do Usuário**

Nome: Seu nome

Endereço de Email: email completo

**Informações do Servidor**

Tipo de Conta: POP3

Servidor de entrada de emails: mail.endereçodosite.com.br

Servidor de saída de emails (SMTP): mail.endereçodosite.com.br

**Informações de Logon**

Nome de Usuário: email completo

Senha: \*\*\*\*\*

Lembrar senha

Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

**Testar Configurações da Conta**

É recomendável testar sua conta para garantir que as entradas estão corretas.

~~Testar configurações da conta...~~ **nunca teste!**

Testar automaticamente as configurações da conta quando o botão Avançar for clicado

**Entregar novas mensagens para:**

Novo Arquivo de Dados do Outlook


Arquivo de Dados do Outlook Existente

Procurar

**Mais Configurações...**

< Voltar Avançar > Cancelar

Passo 6. Na tela de "Configurações de email na internet", clique na aba "Servidor de saída" e marque a opção "Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação";



Passo 7. Clique agora na aba "Avançado" e preencha os campos conforme a imagem abaixo e clique em OK. Servidor de saída é 587



Após realizar estas configurações, basta finalizar tudo e abrir seu email.